

Configurazioni Posta Certificata

Per configurare i suoi nuovi indirizzi di posta certificata, insieme agli altri indirizzi di mail già attivi sul suo Outlook (Thunderbird, Opera, o altri client di posta):

- Indirizzo server di posta in **entrata** (POP3): pops.sicurezza postale.it
- Indirizzo server di posta in **uscita** (SMTP): smtps.sicurezza postale.it
- Numeri di porta del server posta in **entrata** (POP3): 995
- Numeri di porta del server posta in **uscita** (SMTP): 465

Inoltre, in aggiunta alla tradizionale configurazione per caselle non certificate, si dovranno selezionare, nelle Impostazioni Avanzate dei diversi programmi di posta, le seguenti opzioni:

- Autenticazione del server necessaria
- Il server necessita di una connessione protetta (SSLiv)

Istruzioni dettagliate sui vari client di posta: http://www.mobilia.it/PEC_configurazione.pdf

Assistenza : <http://www.mobilia.it/assistenza.htm>

tel. **199 122.007** (numero a tariffa normale non speciale)

È possibile modificare la password di accesso alla casella di posta certificata (consigliato) entrando nel sito www.sicurezza postale.it alla voce del menù "Servizi" \ "Modifica password".



IMPORTANTE: La posta certificata SicurezzaPostale riceve solo messaggi provenienti da altre caselle di posta certificata. Per evitare la perdita di messaggi, abbiamo predisposto un servizio di redirect.

Sempre all'interno della finestra "Modifica Password"

<https://provisioning.sicurezza postale.it/prov/authentication.cgi>

è presente uno spazio "**Abilita inoltre messaggi non certificati**" dove poter inserire un indirizzo di posta tradizionale per ricevere le email **non certificate** inviate al vostro indirizzo di PEC.

Per iscrivere al Registro Imprese l'indirizzo PEC della tua **impresa individuale** secondo le disposizioni di legge (Legge 221 del 17 dicembre 2012, art.5):

<https://ipecc-registroimprese.infocamere.it/ipecc/do/Home.action>

Grazie per aver scelto i servizi di Mobilia Network