



Configurazione Client di posta elettronica **MICROSOFT OUTLOOK 2007**


Avviare il client di posta "Microsoft Outlook 2007"



Dalla voce di menù "Strumenti" selezionare "Impostazione account"



Selezionare l'account che si desidera modificare e selezionare
"Cambia"



Se si utilizza un account di tipo **IMAP**, avendo cura di inserire i proprio dati, verificare che le configurazioni dei server di posta in arrivo e in uscita siano:

Parametri di Posta in entrata:

- Server di Posta in entrata: IMAP
- Indirizzo Server: mail.propriodominio.it
- Numero di Porta: 143
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale

Parametri di Posta in uscita:

- Server di Posta in uscita: SMTP
- Indirizzo Server: smtp.propriodominio.it
- Numero di Porta: 25
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale


Le configurazioni dovranno essere così come mostrato in figura

The screenshot shows a web-based configuration window titled "Modifica account di posta elettronica". The window is divided into several sections:


- Informazioni utente:** Name: Mario Rossi; Email: mario.rossi@propriodominio.it
- Informazioni server:** Account type: IMAP; Incoming server: mail.propriodominio.it; Outgoing server (SMTP): smtp.propriodominio.it
- Informazioni accesso:** Username: mario.rossi@propriodominio.it; Password: *****

Additional options include "Memorizza password" (checked) and "Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)" (unchecked). A "Prova impostazioni account ..." button is present. A red circle highlights the "Altre impostazioni ..." button at the bottom right. Red arrows point to the Name, Incoming server, and Password fields.

Selezionare il pulsante **"Altre impostazioni"** e accedere al tab **"Impostazioni avanzate"**.



Selezionare il tab **"Server di posta in uscita"** e selezionare le voci così come mostrato



Se si utilizza un account di tipo **POP3**, avendo cura di inserire i proprio dati, verificare che le configurazioni dei server di posta in arrivo e in uscita siano:


Parametri di Posta in entrata:

- Server di Posta in entrata: POP3
- Indirizzo Server: mail.propriodominio.it
- Numero di Porta: 110
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale

Parametri di Posta in uscita:

- Server di Posta in uscita: SMTP
- Indirizzo Server: smtp.propriodominio.it
- Numero di Porta: 25
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale

Le configurazioni dovranno essere così come mostrato in figura



Si consiglia di **NON** selezionare la voce di sputa su **“Lascia una copia dei messaggi sul server”** così come mostrato nella figura sopra

Selezionare il tab **“Server di posta in uscita”** e selezionare le voci così come mostrato

