


# Configurazione Client di posta elettronica


## MICROSOFT OUTLOOK 2010

Avviare il client di posta "Microsoft Outlook 2010"

Dalla voce di menù "File" selezionare il Tab "Informazioni" e scegliere il pulsante "Impostazioni Account"



Selezionare l'account che si desidera modificare e selezionare  
"Cambia"



Se si utilizza un account di tipo **IMAP**, avendo cura di inserire i proprio dati, verificare che le configurazioni dei server di posta in arrivo e in uscita siano:

Parametri di Posta in entrata:

- Server di Posta in entrata: IMAP
- Indirizzo Server: mail.propriodominio.it
- Numero di Porta: 143
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale

Parametri di Posta in uscita:

- Server di Posta in uscita: SMTP
- Indirizzo Server: smtp.propriodominio.it
- Numero di Porta: 25
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale


Le configurazioni dovranno essere così come mostrato in figura

The screenshot shows a window titled "Cambia account" with the subtitle "Impostazioni posta elettronica Internet". Below the subtitle is the text: "Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica." The window is divided into several sections:


- Informazioni utente:** Name: Mario Rossi; Email address: mario.rossi@propiodominio.it
- Informazioni server:** Type account: IMAP; Server posta in arrivo: mail.propriodominio.it; Server posta in uscita (SMTP): smtp.propriodominio.it
- Informazioni accesso:** Name utente: mario.rossi@propiodominio.it; Password: \*\*\*\*\*;  Memorizza password;  Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)
- Prova impostazioni account:** A text box with instructions: "Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete." Below it is a button "Prova impostazioni account ..." and a checked checkbox "Prova impostazioni account facendo clic su Avanti".

At the bottom right, there is a button "Altre impostazioni ..." which is circled in red. At the bottom center, there are navigation buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

Selezionare il pulsante **"Altre impostazioni"** e accedere al tab **"Impostazioni avanzate"**.



Selezionare il tab **"Server di posta in uscita"** e selezionare le voci così come mostrato



Se si utilizza un account di tipo **POP3**, avendo cura di inserire i proprio dati, verificare che le configurazioni dei server di posta in arrivo e in uscita siano:


Parametri di Posta in entrata:

- Server di Posta in entrata: POP3
- Indirizzo Server: mail.propriodominio.it
- Numero di Porta: 110
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale

Parametri di Posta in uscita:

- Server di Posta in uscita: SMTP
- Indirizzo Server: smtp.propriodominio.it
- Numero di Porta: 25
- Tipo di cifratura: Nessuna
- Autenticazione: Password Normale

Le configurazioni dovranno essere così come mostrato in figura



Si consiglia di **NON** selezionare la voce di spunta su **“Lascia una copia dei messaggi sul server”** così come mostrato nella figura sopra

Selezionare il tab **"Server di posta in uscita"** e selezionare le voci così come mostrato

